

Instalacja programu mRej2

Instalacja składa się z dwóch etapów:

1 – Instalacja systemu bazy danych Microsoft SQL Server 2014 Express (MS SQL).

2 – Instalacja programu mRej2.

Opis deinstalacji znajduje się na końcu instrukcji.

System: Windows. Wymagania: Microsoft .Net Framework 4

Ad.1. Instalacja systemu bazy danych Microsoft SQL Server 2014 Express (MS SQL).

W zależności od systemu, 32-bitowy lub 64-bitowy (sprawdzić można w *Panel sterowania* -> *Wszystkie elementy Panelu sterowania* -> *System* -> *Typ systemu*) instalujemy odpowiednio z pliku:


a) *SQLEXPRESS_x86_ENU.exe* dla systemu 32-bitowego lub

b) *SQLEXPRESS_x64_ENU.exe* dla systemu 64-bitowego.

Opis instalacji znajduje się w pliku: *instalacja_bazy_sqlserver.pdf*.


Ad.2 Instalacja programu mRej2.

1. Uruchamiamy plik instalacyjny *setup_mRej2_266.exe* klikając prawym klawiszem myszki (PPM) i wybierając opcję „Uruchom jako administrator”.




Wskazówka: instalację uruchamiamy jako administrator w celu umożliwienia nadania uprawnień zapisu w katalogu *dysk:/mRej2* co pozwoli na utworzenie bazy danych.


2. W oknie „Kontrola konta użytkownika” klikamy „Tak”.




3. Zaznaczamy „Akceptuję warunki umowy” i klikamy „Dalej”.




4. Zaznajamiamy się z informacją i klikamy „Dalej”.




5. W oknie „Gdzie zainstalować...” zostawiamy lub zmieniamy symbol dysku (np. d:\mRej2) i klikamy „Dalej”.




6. Możemy zaznaczyć „Utwórz skrót na pulpicie” i klikamy „Dalej”.




7. Potwierdzamy instalację „Instaluj”.




8. Wybieramy symbol dysku i klikamy „1.Aktualizacja plików...”.




9. Potwierdzamy „OK”.




10. Wybieramy „2.Modyfikacja uprawnień...” , potwierdzamy nadanie uprawnień „OK”, a następnie klikamy „Zakończ”.




11. W nowym oknie „Program mRejBaza – Tworzenie bazy...” klikamy „Utwórz bazę demo” (jeśli chcemy od razu mieć bazę produkcyjną, to klikamy „Utwórz bazę produkcyjną”).




12. Pojawi się nowe (czarne) okno i naciskamy „D” po wyborze bazy demo lub „P” jeśli wybraliśmy w poprzednim kroku bazę produkcyjną. Po utworzeniu bazy naciskamy dowolny klawisz i klawisz „1” .
Tworzenie bazy produkcyjnej trwa około 1 minutę, natomiast bazy demonstracyjnej około 5 minut.




13. Powinien pojawić się zielony napis „Baza utworzona” i klikamy „Zakończ”.



14. Czytamy informację i klikamy „Dalej”.



15. Zakończenie instalacji, klikamy „Zakończ”.



Instalacja została zakończona.

Po zakończeniu ćwiczeń na bazie demonstracyjnej należy usunąć bazę demo i utworzyć bazę produkcyjną (za pomocą programu c:\mRej2\ExeBaza\mRejBaza.exe).
Po utworzeniu bazy produkcyjnej należy zapoznać się z instrukcją programu mRej2 w części „Czynności wstępne”.

Deinstalacja programu:

- 1 – Usunąć bazę programem C:\mRej2\ExeBaza\mRejBaza.exe lub REJ_USUN_BAZE.bat,
- 2 – Odinstalować program mRej2: Panel sterowania->Programy i funkcje->Program mRej2->Odinstaluj,
- 3 – Usunąć katalog mRej2,
- 4 – Odinstalować instancję mRej2w SQLServer2014: Panel sterowania->Programy i funkcje->Microsoft SQLServer 2014 ->Odinstaluj, wybrać Remove, wybrać instancję MREJ, wybrać SelectAll, Next, Remove.